


THUNDERBİRD SUNUCU AYARLARI YÖNERGESİ

Thunderbird kurulumunu gerçekleştirmiş fakat e-posta alma-gönderme problemleri yaşayan kullanıcıların aşağıdaki ayarları kontrol etmeleri gerekmektedir.

1. Öncelikle Thunderbird programı açılır, “**Ayarlar**” sekmesinden “**Posta ve Haber Grubu**” veya “**Hesap Ayarları**” sekmesi seçilir. Açılan pencereden, aşağıda işaretli olan alanları belirtildiği (1,2) gibi değiştirilir.



Posta ve haber grubu hesap ayarları

aaa@sinop.edu.tr

Sunucu ayarları

Kopyalar ve dosyalar

Düzenleme ve adresler

Gereksiz posta ayarları

Eşzamanlama ve kayıt yeri

Alındı onayları

Güvenlik

Yerel Dizinler

Gereksiz posta ayarları

Disk alanı

Giden posta sunucusu (SMTP)

Hesap işlemleri

Sunucu ayarları

Sunucu türü: IMAP posta sunucusu

Sunucu ismi: mail.sinop.edu.tr Port: 993 Öntanımlı: 993

Kullanıcı ismi: a

Güvenlik ayarları

Bağlantı güvenliği: SSL/TLS

Authentication method: Normal password

Sunucu ayarları

Başlarken yeni iletileri kontrol et

Yeni iletileri her 10 dakikada kontrol et

E-postaları sildiğimde:

Çöp taşı Çöp

Silinmiş işaretle

Hemen sil

Gelen kutusundaki silinmiş iletileri çıkışta temizle ("Expunge")


Çıkışta çöpü boşalt Gelişmiş...

Dizinler:

C:\Users\teomind\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\dr Gözet...

Tamam Vazgeç

2. Sol menüdeki “*Giden Posta Sunucusu*” ayarları seçilir, sonrasında ise “*Düzenle*”(3) butonuna basılır.



Hesap ayarları

aaa@sinop.edu.tr
Sunucu ayarları
Kopyalar ve dizinler
Düzenleme ve adresler
Gereksiz posta ayarları
Eşitleme ve depolama
Alındı onayları
Güvenlik
Yerel Dizinler
Gereksiz posta ayarları
Disk alanı:
Giden posta sunucusu (SMTP)

Hesap işlemleri

Giden posta sunucusu (SMTP) ayarları

Birden fazla giden sunucusu (SMTP) belirtebilirsiniz ama bu sadece deneyimli kullanıcılar için önerilir. İrden fazla SMTP sunucusunun kurulması, ileti gönderirken hatalara yol açabilir.

aaa - mail.sinop.edu.tr (Öntanımlı)

Ekle...

Düzenle...

Kaldır

Varsayılan olarak ata

Açıklama: <tanımlanmadı>
Sunucu ismi: mail.sinop.edu.tr
Port: 465
Kullanıcı adı: aaa
Yetkilendirme yöntemi: Normal parola
Bağlantı güvenliği: SSL/TLS

Tamam

Vazgeç



3. Açılan pencerede ise aşağıdaki ayarlamaları uygulayıp (4,5) “*Tamam*” butonuna basılır, işlem tamamlanmış olur.

A screenshot of the "SMTP sunucusu" (SMTP server) configuration window. The window has a title bar with "SMTP sunucusu" and a close button. It is divided into two sections: "Ayarlar" (Settings) and "Güvenlik ve kimlik doğrulama" (Security and authentication). In the "Ayarlar" section, the "Tanım:" field is empty, the "Sunucu adı:" field contains "mail.sinop.edu.tr" (circled in orange), and the "İletişim noktası:" and "Öntanımlı:" fields both contain "465". A blue callout bubble with the number "4" points to the "Sunucu adı:" field. In the "Güvenlik ve kimlik doğrulama" section, the "Bağlantı güvenliği:" dropdown menu is set to "SSL/TLS" (circled in orange), the "Yetkilendirme yöntemi:" dropdown menu is set to "Normal parola", and the "Kullanıcı adı:" field contains "aaa". A blue callout bubble with the number "5" points to the "Bağlantı güvenliği:" dropdown menu. At the bottom of the window, there are two buttons: "Tamam" (OK) and "Vazgeç" (Cancel).